


# Centro- Digital - Schnittstelle

Grundvoraussetzungen für die Datenübertragen zwischen Centro- Digital und CAR&Go!

- eine Centro- Digital Programm
- CAR&Go! Installation mit Werkstatt-Modul (ab Version 2005 Rel:219)
- CAR&Go! sowie das Centro- Programm müssen auf dem Rechner installiert und voll funktionstüchtig sein.

1) Feststellen in welchem Verzeichnis Centro-Digital installiert ist.



Rechte Maustaste auf sie Centro-Verknüpfung des Desktops → Eigenschaften

Den Inhalt dieser Zeile „Ausführen in:“ genau merken.

Mit „Abbrechen“ oder „OK“ das Fenster wieder schließen.

2.) Das im CAR&Go! Verzeichnis enthaltenen Programm „cgcentro.exe“ direkt in das Centro Verzeichnis (siehe Punkt 1 ) kopieren.

3.) Das CAR&Go! Programm öffnen.  
In der „CARGO.INI“ müssen diese Einträge, wenn noch nicht vorhanden, ergänzt werden:

## [Werkstatt]

**CentroInstall=C:\programme\centrodigital\programm**

*(In welchem Verzeichnis sich „cgcentro.exe“ befindet)*

**CentroPfad=C:\programme\centrodigital\programm**

*(Ablage-Ort des Warenkorb)*

**CentroStdSatz=49.50**

*(Verrechnungs- Std. Satz für den Import)*

**Centro=JA**

*(aktiviert die Schnittstelle)*

Bearbeiten der Cargo.ini Datei unter:

Extras → Datenbank Utilities → Cargo.ini bearbeiten


Nach der Änderung der Cargo.ini Datei das Programm komplett schließen.

## Handhabung / Einstellungen

Die Tasten zum Aufruf des Imports werden erst nach der Änderung der Cargo.ini und einem Programm-Neustart in der Werkstatt-Auftragsübersicht angeboten. Zuerst den Auftrag auswählen in welchem die Centro-Daten importiert werden sollen. Aus der Übersicht heraus die Schnittstelle starten.




Übernimmt den im Centro zuletzt bearbeiteten Warenkorb.



Öffnet das Centro-Hauptprogramm. Der Centro-Warenkorb kann direkt aus der Bearbeitung an CAR&Go! übergeben werden (CARGO-Export Taste bei der Centro Warenkorb-Bearbeitung).


### Das CAR&Go! Warenkorb-Fenster



Holt sich die Daten aus dem Centro-Warenkorb




Nur markierte Positionen können in den Werkstatt-Auftrag übernommen werden.



Das Anklicken mit der rechten Maustaste öffnet ein Auswahlfenster das alle Zusatz- Funktionen zur Auswahl anbietet.

In einem Netzwerk ist es möglich, dass sich die Netzwerklaufwerk-Bezeichnungen auf den angeschlossenen Arbeitsstationen, unterschiedlich sind. Aus diesem Grund können die Pfade Benutzerabhängig eingestellt werden.

**User verwalten** öffnet die Benutzer- / Stationseinstellung




**Einfg** Taste legt einen neuen User an.

**Entf.** Taste löscht den markierten User.

Die Daten können durch drücken der Return-Taste oder durch doppelklicken geändert werden. Mit der Pfeiltaste (→) verschiebt sich die Anzeige zu den Einstellungen der Erlöskonten, Gruppensummen und Kostenstellen

- Stat** Das Stationskennzeichen (2 Stellig)
- Export-Pfad** Ablage-Ort für den Warenkorb
- Install.-Pfad** Verzeichnis in welchem sich das Centro- Digital Programm befindet.
- StdSatz** Verrechnungssatz für Arbeitspositionen beim Import
- EktoA** \* Erlöskonto der Arbeitspositionen (Leistungen)
- EktoT** \* Erlöskonto der Ersatzteile (Material)
- KostA** \* Kostenstelle der Arbeitspositionen (Leistungen)
- KostT** \* Kostenstelle der Ersatzteile (Material)
- GruSA** Gruppensumme zu der die Arbeitspositionen zugeordnet werden.
- GruST** Gruppensumme zu der die Ersatzteile zugeordnet werden.

\* = nur bei installierter FIBU - Schnittstelle wichtig.



Das eigene Stations-Kennzeichen steht in der

CAR&Go! Kopfzeile [Station: XY] .Sollte hier ein „01“ stehen, ist an diesem Arbeitsplatz kein Kennzeichen gesetzt.

( siehe dazu im Inhalt / Begriff-Index : „Stationskennung einstellen“ )

## Mögliche Einstellungen in der Cargo.ini Datei

Diese Einstellungen gelten nur wenn keine User-Einstellungen für den Benutzer hinterlegt sind (User-Verwaltung). Gibt es eine Benutzereinstellung werden die dort hinterlegten Einstellungen verwendet. Alle Einstellungen können Benutzerabhängig unterschiedlich oder auch gleich sein. Sinnvoll ist z.B. ein unterschiedlicher Ablage-Ort für die Warenkörbe.

### [Werkstatt]

<b>CentroInstall=</b>	Installationsverzeichnis von Centro Digital
<b>CentroPfad=</b>	Ablage-Ort für die Warenkörbe
<b>CentroIntervall=</b>	autom. Warenkorb Abfrage in Sek. (wird zzt. Noch nicht verwendet)
<b>CentroStdSatz=</b>	Verrechnungssatz für Arbeitspositionen beim Import
<b>CentroEktoA=</b>	Erlöskonto der Arbeitspositionen (Leistungen)
<b>CentroEktoT=</b>	Erlöskonto der Ersatzteile (Material)
<b>CentroKostA=</b>	Kostenstelle der Arbeitspositionen (Leistungen)
<b>CentroKostT=</b>	Kostenstelle der Ersatzteile (Material)
<b>CentroGruSA=</b>	Gruppensumme zu der die Arbeitspositionen zugeordnet werden.
<b>CentroGruST=</b>	Gruppensumme zu der die Ersatzteile zugeordnet werden.
<b>Centro=JA</b>	Centro-Digital-Schnittstelle installiert JA / NEIN